



Étapes du renforcement d'ongles naturels des manucures français.

---

**Durée de l'application**

45 minutes

**Clientèle cible**

La technique du renforcement d'ongle naturel est utilisée pour des clientes qui souhaitent une application permanente. Idéal pour les clientes qui désirent un renforcement et un rehaussement de la forme de leurs ongles naturels.

**Produits requis**

Gel Gelous Flexi

Gel Gelous de couleur Colour FX (couleur au choix) ou Vernis Vinyles.

Gelous Sculpt-X

Nail Armour

SaniFresh

Tack-Free

Huile à cuticule miracle oil

**Matériel requis**

Pousse-cuticule

Coupe-cuticule

Lampe U.V. 36 watts Fusion

Pinceau Gelous #4 Precision ou #6 Velocity

Lime Sandstorm 180/180

Lime Hurricane 100/100

Bloc blanc Icestorm

Brosse à manucure

Feuille d'essuie-tout prédécoupée

Serviette de travail

Bavette dentaire

# gelous

Étapes du renforcement d'ongles naturels des manucures français.

---

## **Étape 1 - Préparation de l'ongle naturel**

1. Poussez la cuticule à l'aide d'un pousse-cuticule.
2. Retirez les reculons avec un coupe-cuticule.
3. Limez la forme de l'ongle comme désirée à l'aide de la lime Sandstorm 180/180.
4. Limez la surface de l'ongle naturel à l'aide du bloc Icestorm afin de retirer l'aspect luisant de l'ongle naturel et de créer une porosité (Attention : ne pas oublier les côtés).
5. Retirez la poussière du limage à l'aide de la brosse à manucure.
6. Pour aseptiser, vaporisez la surface des ongles avec le Sanfresh et laissez agir 30 secondes.
7. Vaporisez à nouveau la surface des ongles avec le SaniFresh. Essuyez la surface à l'aide du lingette non pelucheuse. Cette étape permet de retirer les corps gras et de déshydrater l'ongle naturel.

## **Étape 2 - Application du gel**

1. Appliquez une couche de gel Flexi sur toute la surface de l'ongle naturel.

**Rapidité d'application** : Quatre doigts à la fois. Le pouce doit être fait séparément pour obtenir une meilleure polymérisation.

2. Polymérisez sous une lampe U.V. Fusion pendant 30 sec.
3. Appliquez sur la pointe de l'ongle une couleur Colour FX ou un Vernis Vinyle au choix (ultra blanc, blanc, blanc perlé, etc.). Cette étape vous permet de tracer votre ligne de manucure français.

**Rapidité d'application** : Deux doigts à la fois afin d'obtenir une plus belle application.

4. Polymérisez sous une lampe U.V. Fusion pendant 30 sec.
5. Appliquez la deuxième couche de couleur Colour FX ou un Vernis Vinyle sur la pointe de l'ongle afin de compléter la manucure française.

**Rapidité d'application :** Possibilité de faire les quatre doigts en même temps, sauf le pouce.

6. Polymérisez sous une lampe U.V Fusion pendant 30 sec.

### **Étapes 3 - Renforcement et rehaussement**

1. Appliquez une couche de gel Sculpt-X sur toute la surface de l'ongle. Ensuite déposez une goutte de gel Sculpt-X dans la zone de stress (voir les deux techniques disponibles).

**Rapidité d'application :** Un doigt à la fois.

**Technique débutant :** Déposez une goutte de Sculpt-X dans la zone de stress et laissez le gel Sculpt-X s'auto-niveler.

**Technique avancée :** Déposez une grosse goutte de Sculpt-X dans la zone de stress et tirez le produit vers le bas en mouvements de zig-zag. Si nécessaire, rajoutez des petites gouttelettes de Sculpt-X afin de remplir les creux visibles et ajoutez du renforcement additionnel.

Cette étape permet de renforcer l'ongle naturel et de lui donner un aspect plus esthétique. Elle permet aussi d'égaliser la différence de la hauteur entre la ligne blanche du manucure français et la plaque d'ongle. Cette étape s'exécute un doigt à la fois en raison du risque de débordement du produit.

2. Polymérisez sous une lampe U.V. Fusion pendant 30 sec.

### **Étape 4 - Forme et Finition**

1. Essuyez le gel Sculpt-X à l'aide d'un papier essuie-tout imbibé de Tack-Free pour enlever le résidu collant.
2. À l'aide de la lime Hurricane 100/100 ou Sandstorm 180/180, limez la surface de l'ongle pour retirer les imperfections telles que les bosses.
3. À l'aide de la lime Hurricane 100/100, refaire la forme de l'ongle désirée.

4. Retirez la poussière du limage à l'aide de la brosse à manucure.
5. Appliquez une couche de Nail Armour sur toute la surface de l'ongle.  
Le produit Nail Armour peut être remplacé par le Gel Sculpt-X en suivant les mêmes étapes.  
**Rapidité d'application** : Les cinq doigts.
6. Polymérisez sous une lampe U.V. Fusion 2 minutes. La polymérisation du pouce doit se faire séparément.  
Attention : Plus le gel polymérise sous la lampe, plus le gel sera brillant.
7. Essuyez le Nail Armour à l'aide d'un papier essuie-tout imbibé du Tack-Free pour enlever le résidu collant.
8. Terminez avec de l'huile à cuticule Miracle oil

### **Trucs et astuces**

La technique du renforcement d'ongles naturels nécessite un remplissage à toutes les trois à quatre semaines. Ne pas oublier de prendre la cliente en charge et de lui fixer son prochain rendez-vous.

Le gel Sculpt-X et le Nail Armour n'adhèrent aucunement à l'ongle naturel.

Le gel Sculpt-X polymérise uniquement sous une lampe U.V.